

SnelStart inHandel kan niet worden gestart.


Onderstaand een stappenplan als SnelStart inHandel niet kan worden gestart.

Als u wilt inloggen in SnelStart inHandel en u krijgt de melding 'Er kan niet worden ingelogd in SnelStart inHandel met de opgegeven gebruiker (uw emailadres)'. Dan is waarschijnlijk de inHandel service niet gestart.




De eerste stap is om te kijken of de S-Flex Logistiek Server op uw computer staat. Dit kunt u controleren door naar start te gaan en te zoeken op 'S-Flex Logistiek Server'

Als er geen zoekresultaten zijn, ga dan naar de computer/server waar deze op draait en voer dan onderstaande stappen uit.



De eerste manier (aanbevolen)

De eerste manier om de service te starten is door te gaan naar Start en 'Services' te typen.




U zoekt in dit programma naar S-Flex Logistiek Server.

S-Flex Logistiek Server	Naam	Beschrijving	Status	Opstarttype	Aanmelden als
De service starten Beschrijving: Alles wat nodig is om logistiek te draaien	Secondary Logon	Hiermee wor...	Wordt ...	Handmatig	Local System
	Secure Socket Tunneling Pr...	Biedt onders...	Wordt ...	Handmatig	Local Service
	Security Accounts Manager	Het starten v...	Wordt ...	Automatisch	Local System
	Security Center	De WSCSVC-...	Wordt ...	Automatisc...	Local Service
	Sensor Data Service	Hiermee wor...		Handmatig ...	Local System
	Sensor Monitoring Service	Controleert ...		Handmatig ...	Local Service
	Sensor Service	Een service v...		Handmatig ...	Local System
	Server	Hiermee wor...	Wordt ...	Automatisc...	Local System
	Service Language Experience	Levert infrast...		Handmatig	Local System
	Service Platform voor verbo...	Deze service ...	Wordt ...	Automatisc...	Local Service
	Service voor beeldschermve...	Een service v...	Wordt ...	Handmatig ...	Local System
	Service voor Windows-licen...	Levert infrast...	Wordt ...	Handmatig ...	Local Service
	S-Flex Logistiek Server	Alles wat no...		Automatisc...	Local System

Als u dit programma heeft gevonden klikt u op 'Starten'. De service wordt dan gestart, als dat is gelukt ziet u in plaats van de tekst 'De service starten', de teksten 'De service stoppen' en 'De service opnieuw starten'.

Als de S-Flex Logistiek Server deze 2 teksten geeft is de server gestart en kunt u inloggen in SnelStart inHandel.

Als u deze stappen heeft gevolgd start u de inHandel software opnieuw op en logt u in met uw SnelStart gebruikersnaam en wachtwoord.



De tweede manier

Is om op het bureaublad het icoontje S-Flex Logistiek Server te selecteren. Dan rechtermuisknop en klikken op 'Als administrator uitvoeren'



Er verschijnt dan een pop-up met de melding 'Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt?'. Als u klikt op 'Ja' dan wordt het programma geopend. U klikt in het programma onder de knop 'Press'. Er gaat dan een wit knopje knipperen. U klikt dan op R om de service te starten.

 Selecteren S-Flex Logistiek Server

Press I for install, R to run, E for exit and Q to stop and exit.

Als u deze stappen heeft gevolgd start u de inHandel software opnieuw op en logt u in met uw SnelStart gebruikersnaam en wachtwoord.